



# STINGRAY


## AFFAIRES

*Musique d'ambiance pour entreprises*

GUIDE D'UTILISATION DU LECTEUR WEB


# TABLE DES MATIÈRES

Lecteur web Stingray Affaires	3
Démarrer	4
▪ Accès au lecteur web	
Trouver de la musique	5
▪ Chaînes Vibes	
▪ Recommandations	
▪ Ma musique	
▪ Recherche	
Écouter de la musique	13
▪ Boutons du lecteur	
▪ Autres caractéristiques	
Compte et réglages	15
Icônes	16
FAQ	17
▪ Requis technologiques	
▪ Accessoires AV	
▪ Caractéristiques	
▪ Lecture sur mobile	
▪ Faits en bref	
Contactez-nous	22



# LECTEUR WEB

Profitez de la meilleure  
expérience de musique  
pour entreprises  
en ligne!




Le lecteur web de Stingray Affaires est notre toute nouvelle solution de streaming développée spécifiquement pour entreprises.

Nos clients profiteront d'un accès rapide et facile à une collection musicale comprenant toutes les licences nécessaires pour une utilisation commerciale. Cette solution abordable et conviviale ne comporte pas de câblage et n'exige aucune installation.

# DÉMARRER

Accès au lecteur web



## VOUS DEVRIEZ RECEVOIR VOTRE NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE DANS LES 24 À 48 HEURES QUI SUIVENT LA SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT

1. De votre ordinateur, visitez le site [webplayer.business.stingray.com](http://webplayer.business.stingray.com)
2. Entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur «se connecter». Votre nom d'utilisateur prend habituellement la forme suivante: stingray-email@nomdedomaine.com
3. Vous serez automatiquement connecté au lecteur web et pourrez écouter de l'excellente musique!

### Navigateurs compatibles

Utilisez un navigateur récent tel que Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ou autres du même type.

# TROUVER DE LA MUSIQUE

Survol du menu




## CHAÎNES

Parcourez le catalogue de plus de 100 chaînes conçues pour les entreprises et filtrée de tout contenu inapproprié.

## CHAÎNES VIBES

Explorez des milliers de chaînes dans plus de 100 genres musicaux en combinant jusqu'à 3 filtres dans les catégories Activité, Ambiance, Thème, Genre et Époque. \*



## RECHERCHER

Faites une recherche en entrant le nom d'une chaîne ou d'un artiste, ou par les filtres Activité, Ambiance, Thème, Genre et Époque.

## RECOMMANDATIONS

Choisissez les chaînes les plus populaires. Découvrez les nouveautés.


## MA MUSIQUE

Trouvez les chaînes que vous avez ajoutées dans vos préférences ainsi que votre historique d'écoute.

\* Peut contenir du contenu explicite.


# TROUVER DE LA MUSIQUE

Explorer et écouter  
les chaînes



## EXPLORATION ET ÉCOUTE DES CHAÎNES

Explorez les chaînes en sélectionnant un genre musical, une Chaînes Vibes, ou nos recommandations. Appuyez pour écouter une chaîne.




## ACCÈS AUX OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cliquez sur le bouton **Menu** pour accéder à de l'information supplémentaire sur la chaîne.

# TROUVER DE LA MUSIQUE

En savoir plus  
sur une chaîne



## ACCÈS À L'INFO DE LA CHAÎNE

Cliquez sur **Menu** sur n'importe quelle chaîne pour avoir accès à de l'information supplémentaire.

- **Description** : Courte description de la chaîne.
- **Programmeur musical** : Biographie du programmeur musical.
- **Chaîne régulière** : Liste des titres qui ont joué dans le cadre de la programmation régulière de la chaîne au cours des dernières 24 heures.
- **Palmarès** : Titres les plus populaires de la chaîne.
- **Artistes** : Liste des artistes diffusés par la chaîne.
- **Chaînes similaires** : Liste d'autres chaînes que vous pourriez aimer.

# TROUVER DE LA MUSIQUE


## Chaînes Vibes



### DÉCOUVREZ LA MUSIQUE PARFAITE POUR CHAQUE ACTIVITÉ, AMBIANCE ET OCCASION

Choisissez jusqu'à 3 filtres dans les catégories Activité, Ambiance, Thème, Genre et Époque pour une expérience d'écoute des plus personnalisées.

*Attention: Ces chaînes sont plus courtes que les chaînes Stingray Affaires régulières et peuvent contenir du contenu explicite.*



# TROUVER DE LA MUSIQUE


Chaînes Vibes :  
ajouter et combiner  
les filtres

## COMBINER LES FILTRES

Combinez jusqu'à 3 filtres.

## RÉINITIALISER LES FILTRES

Vous pouvez en tout temps supprimer ou ajouter un filtre pour préciser votre recherche.




The screenshot shows the Stingray Affaires website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, a search icon, and menu items: 'Chaînes', 'Chaînes Vibes', 'Recommandations', and 'Ma musique'. Below the navigation bar, the page title is 'Résultats des filtres'. There are three filter buttons: 'Bain de soleil', 'Énergique', and 'Ajouter un autre filtre'. A 'Réinitialiser les filtres' button is also present. The main content area displays a grid of music-related items, including album covers and playlist thumbnails. Some items have titles and short descriptions, such as 'Poolside Boogaloo', 'Electro Summer Smash 2016', and 'Melbourne Bounce Mix'. The background of the screenshot is a blurred image of a person's face.

## FILTREZ LES RÉSULTATS

Choisissez parmi une sélection de chaînes correspondantes.

# TROUVER DE LA MUSIQUE

Utiliser l'outil  
de recherche



## CHAÎNES

Résultats dans la liste de chaînes pour entreprises de Stingray Affaires

## CHAÎNES VIBES<sup>1</sup>

Résultats dans les chaînes Vibes.

## ARTISTES


Résultats dans les artistes des chaînes de Stingray Affaires.

## FILTRES

Résultats dans tous les filtres utilisés pour trouver les chaînes Vibes<sup>1</sup>.

# TROUVER DE LA MUSIQUE

Recommandations :  
une autre excellente  
façon de découvrir de  
la nouvelle musique!



## PLUS POPULAIRES


Parcourez les chaînes les plus populaires auprès des utilisateurs de Stingray Affaires.

## NOUVEAUTÉS

Découvrez les nouvelles chaînes.

# TROUVER DE LA MUSIQUE

Ma musique :  
une façon simple pour  
trouver votre musique  
préférée



## MES CHÂÎNES

Parcourez les chaînes que vous avez sauvegardées dans vos préférences.

## MON HISTORIQUE

Parcourez les chaînes que vous avez déjà écoutées, écoutez-les et enregistrez-les dans vos préférences.

# ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Boutons du lecteur et  
autres caractéristiques


**VUE PLEIN ÉCRAN**

**MENU**  
Accédez aux options supplémentaires de la chaîne.

**RÉDUIRE**  
Réduisez la vue du lecteur.


**COMMANDES**  
Accédez aux boutons du lecteur et aux autres caractéristiques.

**ÉLARGIR**  
Mettez le lecteur en mode plein écran.



# ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Boutons du lecteur et  
autres caractéristiques




# COMPTE ET RÉGLAGES

Accès et changement aux réglages de votre compte



## ACCÉDEZ À VOS RÉGLAGES



### COMPTE

Trouvez le email associé à votre compte et cliquez ici pour vous déconnecter.

### LANGUE

Déterminez votre préférence de langue pour votre lecteur Web.

### À PROPOS

Trouvez plus d'information sur la version du lecteur web et cliquez ici pour communiquer avec nous.

# ICÔNES

	Réglages		Développer le filtre
	Rechercher		Réduire le filtre
	Menu		Ajouter le filtre
	Écouter le titre		Supprimer le filtre
	Mettre le titre en sourdine		Filtre
	Partager sur Facebook		Aimer le titre/Aimé
	Retour		
	Détails, agrandissement, zoom avant		Exclure le titre/Exclu
	Afficher la vue de la pochette		Sauter le titre
	Cacher la vue de la pochette		Sélecteur de chaîne
	Chaîne		Minuterie de sommeil
	Artiste		MARCHE. Appuyer pour activer.
	Titre		ARRÊT. Appuyer pour désactiver.
	Sélectionner un profil		Chaîne personnalisée ACTIVÉE
			Chaîne personnalisée DÉSACTIVÉE

# FAQ

## Requis technologiques et systèmes

- Connexion Internet (Wi-Fi ou Ethernet)
- Les navigateurs pris en charge sont les dernières versions de Chrome, Firefox, IE, Safari et Edge (Edge HTML V. 14 min); Les versions non prises en charge vous permettront d'accéder à la page de connexion, mais un message d'erreur apparaîtra probablement.
- Système d'exploitation pris en charge: Mac 10.11, 10.12 et Windows 7, 8 et 10. Les versions précédentes fonctionneront, mais nous ne pouvons pas garantir que la mise en page ou les fonctions de base se comportent de la manière dont elles ont été conçues.
- Résolution minimale: 1280 x 800
- Ordinateur ou ordinateur portable
- Système audio
- Câbles pour brancher l'ordinateur au système audio (plus d'informations à la page 18)

# FAQ

Accessoires requis  
pour connecter  
votre ordinateur à  
un système de son



## Pour la plupart des PCs et des Macs:

- Un fil 1/8" stéréo à 2 sorties RCA suffit, très facile à trouver en magasin ou en ligne OU
- Un câble stereo avec deux sorties 1/8".
  - *Un convertisseur analogique-numérique compatible avec USB (D/A) (tel que le Audioquest noir ou rouge, disponible chez Stingray, est aussi suggéré pour améliorer la qualité du son, mais n'est pas un requis.*

## Pour les nouveaux Mac Pros avec port USB-C uniquement (Pas de sortie analogique ou USB), vous aurez besoin de:

- Un adaptateur de USB-C à USB (de marque Apple, Audioquest ou autre)
- Un convertisseur D/A avec une sortie USB (comme le Audioquest Dragonfly Noir/Rouge) <http://www.audioquest.com/dragonfly-series/>).

## Pour la lecture sans fil \* (Bluetooth) depuis un PC ou Mac vers un système de son

- Un récepteur audio Bluetooth est nécessaire pour adapter le système de son à Bluetooth. (Nous recommandons le StarTech BT2A ou le Audioengine B1, deux produits de haute qualité avec des sorties stéréo RCA ou 1/8")
- Câble stéréo RCA à RCA ou câbles stéréo 1/8" (3.5mm) stéréo à RCA (selon le type de sortie du récepteur Bluetooth).

## Pour la lecture sans fil \* (Bluetooth) depuis un PC ou un Mac vers un haut-parleur Bluetooth:

- Aucun accessoire n'est requis. Assurez-vous simplement d'être à moins de 10 pieds d'un hauts parleurs
  - *Nous vous recommandons de rester loin des solutions sans fil lorsque possible à cause du manque général de stabilité (les coupes de signal sont communes et le Bluetooth draine la batterie.)*

# FAQ

## Caractéristiques du lecteur web

- Accès rapide et facile via n'importe quel ordinateur connecté à Internet et tout système audio existant.
- Heures d'écoute illimitées.
- Une grande variété de canaux :
  - **Chaînes Stingray Affaires**
    - Plus de 100 chaînes conçues pour les entreprises et filtrées de contenu inapproprié. Chaque chaîne contient plus de 500 chansons ou plus pour éviter la fatigue auditive.
  - **Chaînes Vibes**
    - Explorez des centaines de chaînes musicales spécialisées dans près de 100 genres en combinant des filtres dans les catégories d'activité, d'humeur, de thème, d'époque et de genre. Les chaînes Vibes offrent un contenu spécialisé soigneusement sélectionné pour répondre à tous les goûts, occasions et tendances locales. Le contenu peut ne pas convenir à tous les publics.
- Nos chaînes musicales comprennent toutes les licences nécessaires pour une utilisation commerciale.
- Aucune annonce ou interruption de tiers.
- Passez jusqu'à 6 chansons par chaînes.

## FAQ

Puis-je utiliser le lecteur web à partir de mon téléphone ou d'une tablette?

Puis-je utiliser le lecteur web sur mon téléphone ou sur une tablette?

Le site web [webplayer.business.stingray.com](http://webplayer.business.stingray.com) n'est pas accessible depuis les appareils mobiles.

# FAQ

## Faits en bref

### Consommation de données pour une journée complète de lecture?

Approx. 600 MB pour 8 heures de lecture musicale

### Qualité du son ?

160 kb/s AAC

### La musique jouera-t-elle en Mono ou en Stereo?

Stereo

# FAQ

Contactez-nous



## Contact Us

Contactez votre chargé de compte ou [businesssales@stingray.com](mailto:businesssales@stingray.com) pour toute questions sur votre abonnement au lecteur web.